



So erstellen Sie in Corel® Painter™ eine Strahl-Datei

Autor: Tanya Lux

Mit dem „Schlauch“ in Corel® Painter™ können Sie ganze Bilder aufsprühen. Dieses Tutorial erläutert Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Strahl-Datei einrichten, mit der Sie selbst erstellte Bilder aufsprühen können.




1. Erstellen Sie ein neues Dokument: **Datei > Neu > 200 x 200, 150 dpi**. Vergrößern Sie die Arbeitsfläche auf etwa 270 %.
2. Aktivieren Sie in der **Malwerkzeug-Auswahl** die Variante **Wachsschaber** des Malwerkzeugs **Federn**.



3. Wählen Sie die Farbe Schwarz.



4. Fügen Sie eine neue Ebene ein (**Strg + Umschalt + N**, bzw. Menü **Ebenen > Neue Ebene**), und zeichnen Sie auf dieser Ebene eine Blume.



5. Wählen Sie in der Malwerkzeug-Auswahl die Variante **Wasserpinsel** des Malwerkzeugs **Digitale Aquarelle**. Setzen Sie in der Eigenschaftsleiste über dem Arbeitsbereich die **Deckkraft** auf 5 %. Diese Variante eignet sich besonders zum schichtweisen Farbauftrag.



6. Wählen Sie in der Menüleiste **Ebenen** den Befehl **Digitale Aquarellebene trocknen**, und danach zweimal den Befehl **Ebene duplizieren**. Auf diese Weise erstellen Sie drei Blumen-Ebenen.



7. Wählen Sie die oberste Ebene aus, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf **Bearbeiten > Transformieren > Drehen**. Drehen Sie die Ebene um 30 Grad. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Transformation durchführen**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Ebene, drehen Sie diese jedoch um 60 Grad.




8. Wählen Sie in der Palette **Ebenen** die oberste Ebene, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf **Effekte > Tonwertkontrolle > Farbkorrektur**. Klicken Sie auf



Umwandeln, wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Ebene umwandeln möchten. Verschieben Sie den H-Regler so, dass Sie die gewünschte Farbe erhalten. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Ebene.

9. Wählen Sie in der Palette **Ebenen** alle drei Blumen-Ebenen aus. Halten Sie dazu die Umschalt-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Ebenen. Klicken Sie dann in der Menüleiste auf **Ebenen > Ebenen gruppieren**. Sie können stattdessen auch das Tastenkürzel **Strg. + G** drücken.




10. Unten rechts in der Symbolleiste finden Sie die Strahlauswahl. Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil rechts oben im Menü. Wählen Sie die Option **Strahl aus Gruppe erstellen**. Klicken Sie auf **Datei > Speichern** und speichern Sie die Datei als Blumenstrahl_RIFF.



 **Strahlauswahl**


11. Öffnen Sie ein neues Dokument mit den Einstellungen 500 x 500 und 150 ppi.
12. Wählen Sie in der Malwerkzeug-Auswahl die Variante **Spray-Größe-P** der Kategorie **Schlauch**.



Die Buchstaben geben an, wie Sie den Schlauch steuern können:

- B = Winkel
- W = Rad (engl. Wheel)
- D = Druck
- R = Richtung
- Z = Zufall

13. Wählen Sie in der Schlauchbibliothek (Pfeil) die Option **Strahl laden**, und laden Sie das Dokument, das Sie gerade gespeichert haben. Schon können Sie Ihre selbst gemalten Blumen aufspritzen! Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Strahleinstellungen auszuprobieren.



 **Bibliothekspfeil**

