

Ulead GIF Animator 4 Support

GIF Animator 4 User Manual

English (6.23 MB)
site 1

GIF Animator 4 FAQ

问：我无法通过拖动来更改图像的顺序。在 GIF Animator 2 中，我可以在「层面面板」区域中将图像拖动到新的位置。

答：现在 GIF Animator 版本 4.0 支持多重选择。鉴于此功能，您无法使用鼠标指针将图像拖动到新的位置。您必须在左边选择一个或多个图像。然后使用 **Alt+Arrow** 组合键或使用「上移层面」和「下移层面」按钮来更改图像的位置。

问：我希望从多个 .psd 文件（全 RGB 文件）创建动画。但是，程序只允许我使用 16 色来创建动画。

答：您可以使用「参数选择」中的「常规」选项卡，来更改调色板中使用的色彩数量。

问：如何为动画 GIF 获取透明背景？

答：请检查属性工具区域中的透明索引。用鼠标单击「索引」字段旁边的色彩方框。使用「色彩选取器」或调色板来选择您希望其变成透明的图像区域。

问：如何让每个 GIF 在显示下一个 GIF 之前隐藏？

答：请将删除方式字段设置为到背景色选项。例如，将第一帧设置为「不要删除」而将其用作背景。将后续的帧设置为「到背景色」。这样您得到的动画的每个帧在显示下一个之前都会隐藏。

问：动画帧重播速度？

答：实际（准确）的帧速率根据机器的不同而不同。有高速处理器的新机器将以较高的帧速率来执行动画。系统时钟不只是用于播放动画。而且程序需要其他系统资源来加载每一帧进行播放。不同的机器对于各种不同的参数有不同的性能层次。延迟值仅供您作参考。

问：我无法在 GIF Animator 中打开 AVI 文件。

答：如果您希望在 Gif Animator 4.0 中打开或导出 AVI 文件，请安装 Microsoft Direct-X Media 6.0 或更高版本。您可以从微软网站 (<http://www.microsoft.com/directx/>) 来下载此驱动程序。

问：我希望在「编辑」模式下使用「半透明」按钮，但它不处于活动状态。

答：要让「半透明」按钮处于活动状态，您必须为当前的层面选择透明索引选项。然后单击色彩方块并从图像或「调色板」工具栏的调色板中选择您希望其变成透明的色彩。

问：在使用「优化向导」之后，我无法单击「确定」按钮。

答：这是因为您选择的预设值无法缩减文件大小。您可以选择「重新尝试」来使用不同的预设值。