

# Willkommen bei Ulead FilmBrennerei HD Pack

Mit dem FilmBrennerei HD Pack können Sie folgende HD-Videoinhalte bearbeiten: **BDMV (Blu-ray Disc Movie Video)**, **AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)** und **HD DVD Erweitert(High Definition DVD Erweiterter Inhalt)**.




## Projekt starten

Sie können Ihr HD-Videoprojekt entweder über das Host-Programm von FilmBrennerei oder über den Startbildschirm starten.

Klicken Sie auf der **Start** Seite des Host-Programms auf **Projekt starten** und wählen Sie **neues Projekt**. Wählen Sie bei **Ausgabe-Disc-Typ** entweder **Blu-ray Standard**, **AVCHD** oder **HD DVD Erweitert**. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Klicken Sie, um Ihr Projekt mit dem **Startbildschirm** zu starten, auf **Video-/ Diashow-Disc** und wählen Sie **neues Videoprojekt**. Das Dialogfeld **Video-Disc erstellen** wird angezeigt. Wählen Sie, wenn Sie ein BDMV Projekt erstellen möchten, bei Projektformat die Option **Blu-ray**, und bei Aufnahmeformat die Option **BDMV**. Wählen Sie, wenn Sie ein AVCHD Projekt erstellen möchten, bei Projektformat die Option **AVCHD**. Wählen Sie, wenn Sie ein HD DVD Erweitert Projekt erstellen möchten, bei Projektformat die Option **HD DVD**, und bei Aufnahmeformat die Option **Erweitert**. Klicken Sie auf **OK** um fortzufahren.

**Hinweis:** Sie können während Sie an Ihrem Projekt arbeiten Ihren Ausgabe-Disc-Typ unter **Aktueller Projekttyp** ändern.




## Bearbeiten von BDMV Video

Sie können BDMV Filme bearbeiten, und diese auf 50 GB oder 25 GB Blu-ray Discs brennen, die Sie auf Ihrer PS3 oder Blu-ray Player abspielen können. Sie können Ihre BDMV Discs mit einem Blu-ray Brenner brennen und kompatible BDMV Ordner auf Ihrer Festplatte speichern.

### So erstellen Sie eine BDMV Video-Disc:

#### 1. Videodateien hinzufügen

Klicken Sie auf **Videodateien hinzufügen**  auf der Seite **Quelle wählen und importieren (Schritt: 1/3)**, um das Dialogfeld **Videodatei öffnen** zu öffnen.

Suchen Sie die Videodatei(en) und klicken Sie auf **Öffnen**.

Miniaturen der ausgewählten Dateien werden zur **Mediaclipliste** hinzugefügt.

Sie können MTS- und M2TS-Dateien direkt zu Ihrem Projekt hinzufügen.

**Hinweis:** Sie können Dateien auch mit **DVD importieren** hinzufügen. Siehe Hinzufügen von Videodateien mit DVD importieren.

#### 2. Bearbeiten Sie Ihr Video

Nun können Sie die gewählten Clips mehrfach zuschneiden, Kapitelpunkte hinzufügen und bearbeiten, oder in eine neue Videodatei exportieren. Sie können voreingestellte Formatvorlagen verwenden, oder Ihre eigenen Videodateieigenschaften anpassen.

**Menü erstellen** wird als Voreinstellung gewählt. Klicken Sie auf **Weiter**, um Ihr Disc-Menü zu erstellen.

#### 3. Menü erstellen

Wählen Sie auf der Registerkarte **Galerie** der Seite **Vorlage für Menüerstellung auswählen (Schritt 2/3)** ein voreingestelltes Menü.

Auf der Registerkarte **Bearbeiten** können Sie die verschiedenen Elemente des gewählten Menüs bearbeiten. Klicken Sie auf **Weiter**.

#### 4. Vorschau

Sehen Sie sich Ihr Videoprojekt auf der Seite **zum Starten der Vorschau auf die Wiedergabe-Schaltfläche klicken (Schritt: 2/3)** an, und prüfen Sie es ein letztes Mal, bevor Sie es auf eine Disc brennen.

#### 5. Brennen Sie Ihre Disc

Geben Sie bei **Zum Erstellen einer DVD auf „Brennen“ klicken (Schritt: 3/3)** die Einstellungen für das Brennen der Videos oder Erstellen der Disc-Image

Dateien an und klicken Sie auf **Brennen** , um den Brennvorgang zu starten.

**Hinweis:** Beim Anpassen der Einstellungen darf die Videodatenrate bei BDMV Video den Wert 60000 kbps nicht überschreiten. Der minimale Wert des Bereichs kann je nach Bildgröße und anderen Variablen variieren.

## Bearbeiten von AVCHD-Video


Sie können AVCHD-Video bearbeiten und dieses mit einem Standard DVD-Brenner auf eine DVD-Disc brennen. Sie können AVCHD-Video auf folgende DVD-Disc Medien brennen: DVD-R, DVD-RW, DVD+R und DVD-RW. Sie können sowohl 8 cm als auch 12 cm DVD-Discs verwenden.

Sie können Ihr AVCHD-Video auf Ihrer PS3 oder Blue-ray Player wiedergeben.

**Hinweis:** Die Ausgabe in AVCHD-Ordner auf Ihrer Festplatte und die Erstellung von AVCHD-Imagedateien wird von dieser Version nicht unterstützt.

### So erstellen Sie eine AVCHD Video-Disc:

#### 1. Videodateien hinzufügen

Klicken Sie auf **Videodateien hinzufügen**  auf der Seite **Quelle wählen und importieren (Schritt: 1/3)**, um das Dialogfeld **Videodatei öffnen** zu öffnen.

Suchen Sie die Videodatei(en) und klicken Sie auf **Öffnen**. Sie können Dateien von folgenden Speicherorten hinzufügen:

- Lokale Computerfestplatte
- AVCHD Camcorder (Disc, HDD, oder SD-Card Typ)
- AVCHD Disc-Typ (8cm DVD-R/-RW/+R/+RW/Ram Single- oder Dual-Layer)

Miniaturen der ausgewählten Dateien werden zur **Mediaclipliste** hinzugefügt.

Sie können MTS- und M2TS-Dateien direkt zu Ihrem Projekt hinzufügen.

**Hinweis:** Sie können Dateien auch mit DVD importieren hinzufügen. Siehe **Hinzufügen von Videodateien mit DVD importieren.**

2. Bearbeiten Sie Ihr Video

Nun können Sie die gewählten Clips mehrfach zuschneiden, Kapitelpunkte hinzufügen und bearbeiten, oder in eine neue Videodatei exportieren. Siehe **Bearbeiten Ihres Videos.**

**Menü erstellen** wird als Voreinstellung gewählt. Klicken Sie auf **Weiter**, um Ihr Disc-Menü zu erstellen.

3. Menü erstellen

Wählen Sie auf der Registerkarte **Galerie** der Seite **Vorlage für Menüerstellung auswählen (Schritt 2/3)** ein voreingestelltes Menü.

Auf der Registerkarte **Bearbeiten** können Sie die verschiedenen Elemente des gewählten Menüs bearbeiten. Klicken Sie auf **Weiter**.

**Hinweis:** Bei AVCHD-Projekten können nur Standbildmenüs erstellt werden. Das Erstellen von Bewegungsmenüs wird nicht unterstützt. **Anpassen** wird von AVCHD-Projekten ebenfalls nicht unterstützt.

4. Vorschau

Sehen Sie sich Ihr Videoprojekt auf der Seite **zum Starten der Vorschau auf die Wiedergabe-Schaltfläche klicken (Schritt: 2/3)** an, und prüfen Sie es ein letztes Mal, bevor Sie es auf eine Disc brennen.

5. Brennen Sie Ihre Disc

Geben Sie bei **Zum Erstellen einer DVD auf „Brennen“ klicken (Schritt: 3/3)** die Einstellungen für das Brennen der Videos oder Erstellen der Disc-Image

Dateien an und klicken Sie auf **Brennen** , um den Brennvorgang zu starten.


**Hinweis:** Beim Anpassen der Einstellungen darf die Videodatenrate bei AVCHD Video den Wert 18000 kbps nicht überschreiten. Der minimale Wert des Bereichs kann je nach Bildgröße und anderen Variablen variieren.

# Bearbeiten von HD DVD Erweitert Videoinhalt

HD DVD mit erweiterter Interaktivität wird auch als HD DVD Typ 2 oder Erweiterter Inhalt (iHD) bezeichnet. Mit dem FilmBrennerei HD Pack können Sie Kontextmenüs erstellen, die ohne Unterbrechung der Wiedergabe eingeblendet werden. So kann der Zuschauer den Inhalt der Disc durchsuchen, während er sich den Film ansieht.

## So erstellen Sie eine HD DVD Erweitert Video-Disc:

### 1. Videodateien hinzufügen

Klicken Sie auf **Videodateien hinzufügen**  auf der Seite **Quelle wählen und importieren (Schritt: 1/3)**, um das Dialogfeld **Videodatei öffnen** zu öffnen.

Suchen Sie die Videodatei(en) und klicken Sie auf **Öffnen**. Miniaturen der ausgewählten Dateien werden zur **Mediaclipliste** hinzugefügt.

**Hinweis:** Sie können Dateien auch mit DVD importieren hinzufügen. Siehe **Hinzufügen von Videodateien mit DVD importieren**.

### 2. Bearbeiten Sie Ihr Video

Nun können Sie die gewählten Clips mehrfach zuschneiden, Kapitelpunkte hinzufügen und bearbeiten, oder in eine neue Videodatei exportieren. Siehe **Bearbeiten Ihres Videos**.

**Menü erstellen** wird als Voreinstellung gewählt. Klicken Sie auf **Weiter**, um Ihr Disc-Menü zu erstellen.

### 3. Menü erstellen

Wählen Sie auf der Registerkarte **Galerie** der Seite **Vorlage für Menüerstellung auswählen (Schritt 2/3)** ein voreingestelltes Menü.

Je nach dem aktuell gewählten Layer können Sie die verschiedenen Elemente des gewählten Menüs auf der Registerkarte **Bearbeiten** ändern. Klicken Sie auf **Weiter**.

Siehe **Erstellen von Kontextmenüs**.

**Hinweis:** Sie können Standbildmenüs nur für HD DVD Erweitert Projekte erstellen. Das Erstellen von Bewegungsmenüs wird nicht unterstützt. **Anpassen** wird ebenfalls nicht von HD DVD Erweitert Projekte unterstützt.

#### 4. Vorschau

Sehen Sie sich Ihr Videoprojekt auf der Seite **zum Starten der Vorschau auf die Wiedergabe-Schaltfläche klicken (Schritt: 2/3)** an, und prüfen Sie es ein letztes Mal, bevor Sie es auf eine Disc brennen.

#### 5. Brennen Sie Ihre Disc

Geben Sie bei **Zum Erstellen einer DVD auf „Brennen“ klicken (Schritt: 3/3)** die Einstellungen für das Brennen der Videos oder Erstellen der Disc-Image

Dateien an und klicken Sie auf **Brennen** , um den Brennvorgang zu starten.

**Hinweis:** Beim Anpassen der Einstellungen darf die Videodatenrate bei HD DVD Erweitert Video den Wert 29400 kbps nicht überschreiten. Der minimale Wert des Bereichs kann je nach Bildgröße und anderen Variablen variieren.

## Erstellen von Kontextmenüs

Wählen Sie **Kontext** in der Registerkarte **Galerie** der Seite **Vorlage für Menüerstellung auswählen (Schritt 2/3)**, um Kontextmenüs zu erstellen. Wählen Sie die zu verwendende Menüvorlage.

Die Vorlagen der Kontextmenüs sind in 3 Layer unterteilt, die Sie auswählen können. Sie können die Objekte im aktuell ausgewählten Layer bearbeiten.

Layer 1 - Hintergrundeinstellung

Layer 2 - Titelmnü


Layer 3 - Kapitelmenü


Im Layer 1 können Sie den Text des Haupttitels (My Text), das Hintergrundbild, Video und Musik bearbeiten. Im Layer 2 können Sie die Titelnamen bearbeiten. Im Layer 3 können Sie die Kapitelnamen bearbeiten.

# Hinzufügen von Videodateien mit DVD importieren

Sie können Videodateien durch das Importieren von DVD-Ordnern zu Ihrem Projekt hinzufügen.

## So importieren Sie DVD-Ordner:

1. Klicken Sie auf **DVD-Video- oder DVD-VR-Dateien von einer Disc oder Festplatte importieren** .
2. Das Dialogfeld **DVD-Titel wählen** wird geöffnet. Klicken Sie auf **DVD-Ordner importieren**.
3. Das Dialogfeld **Ordner suchen** wird geöffnet. Wählen Sie Ihren Video-Ordner und klicken Sie auf **OK**.
4. Das Dialogfeld DVD importieren wird geöffnet. Importieren Sie alle Dateien, oder wählen Sie einfach bestimmte Titel und Kapitel. (Programm importiert Audiospur 1 in Standard.)






5. Klicken Sie auf **Importieren**.

# Bearbeiten Ihres Videos

## Kapitel hinzufügen/bearbeiten

Sie können bis zu 99 Kapitel für einen Videoclip erstellen. Wenn Sie **Weiter** klicken und die Option **Menü erstellen** nicht gewählt wurde, werden Sie direkt ohne Menüs zu erstellen auf die Seite **zum Starten der Vorschau auf die Wiedergabe-Schaltfläche klicken (Schritt: 2/3)** geleitet.

**So erstellen oder bearbeiten Sie Kapitel, die mit einem Videoclip verknüpft sind:**


1. Wählen Sie ein Video in der **Medienclipliste**.
2. Klicken Sie auf **Kapitel hinzufügen/bearbeiten** . Das Dialogfeld **Kapitel hinzufügen/bearbeiten** öffnet sich.
3. Klicken Sie auf **Automatisch Kapitel hinzufügen** . Sie können auch den **Positionsschieber** ziehen, um zu einer Szene zu gehen, die Sie als erstes Bild eines Kapitels verwenden möchten, und dann auf **Kapitel hinzufügen**  klicken. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Kapitelpunkte hinzugefügt sind.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Tipps:

- Falls Sie **Automatisch Kapitel hinzufügen** verwenden möchten, muss Ihr Video eine Länge von mindestens einer Minute haben oder Informationen zu Szenenwechseln aufweisen.
- Falls Sie auf **Automatisch Kapitel hinzufügen** klicken und es sich bei Ihrem Video um eine DV-formatierte AVI-Datei handelt, die von einem DV-Camcorder aufgenommen wurde, kann FilmBrennerei automatisch Szenenwechsel erkennen und Kapitel hinzufügen.
- Falls es sich beim ausgewählten Video um eine MPEG-2-Datei mit Informationen zu Szenenwechseln handelt, erkennt FilmBrennerei automatisch jeden Szenenwechsel und erzeugt jeweils ein Kapitel, wenn Sie auf **Automatisch Kapitel hinzufügen** klicken.

## Ausgewählte Clips exportieren

Dies ermöglicht Ihnen das Auswählen existierender Videodateien und das

Speichern dieser Dateien in einem anderen Videodateiformat. Klicken Sie 

**gewählte Clips exportieren** und wählen Sie voreingestellte Formatvorlagen oder passen Sie Ihre eigenen Videodateieigenschaften an. Sie können mehr als einen Clip exportieren. Der von Ihnen eingegebene Dateiname, angefolgt von einer Seriennummer, wird als Dateiname für spätere Clips verwendet, die Sie exportieren.